

PXE Manager Create

USB 부팅미디어 생성 가이드



클로닉스

원천 기술을 보유한 복원 & 복제 솔루션 전문 개발 기업입니다.


01

PXE Manager Create




1. Setting

- 1) Setting Tab 으로 이동
- 2) Environment Menu 클릭
- 3) PXE Manager 항목에서 Create 선택




2. Step 1 - Select PXE Image

- 1) 부팅하고자 하는 OS 선택 (부팅하는 것이지 타겟의 OS를 선택하는 것이 아님)
- 2) 권장 사양은 Windows 10 PE Package for UEFI
- 3) Next 선택




3. Step 2 - Add Driver

- 1) PXE Image 에 추가할 드라이버가 있는 경우 “+”을 선택하여 추가
- 2) 드라이버 확장자는 “Windows Drive File (*.inf)” 확장자를 주로 사용
- 3) 추가할 드라이버가 없을 경우 Next 클릭




3-1. Windows Driver File (*.inf) 을 추가하는 경우

- 1) PXE Image 에 추가할 드라이버가 있는 경우 “+”을 선택하여 추가
- 2) Windows Driver File이 있는 폴더를 열기



3-2. Windows Driver File (*.inf) 을 추가하는 경우


3) Windows Driver File (*.inf) 파일을 열기



3-3. Windows Driver File (*.inf) 을 추가하는 경우


4) Step 2 - Add Driver 리스트에 Windows Driver File 이 추가되었는지 확인

5) Next 클릭




4. Step 3 - Export PXE Image

- 1) “Create Bootable USB” 선택
- 2) 부팅미디어로 만들고자 하는 USB 선택
- 3) Create 클릭



5. PXE Manager USB Booting Media 생성

- 1) Mount > Unmount Wim file ... > Formatting > Copying files to USB...
- 2) Creation of booting media has been completed. Do you want to create additional booting media?
- 3) Stop 클릭
- 4) Continue 클릭 시 다시 PXE Manager 처음 화면으로 이동



02

PXE Boot Wim 파일 교체




1. PXE Boot Wim 파일 다운로드

1) 다운로드 경로 :

http://webclon.co.kr/pub/NetClon/Patch/NetClonPatch_Wim1.0.0.17_Update.zip

2) 압축을 해제


3) \\NetClonPatch_Wim1.0.0.17_Update\\Mcast\\boot_uefi\\boot.WIM 파일 복사



2. USB Boot Wim 파일 교체

- 1) USB 폴더 안의 BOOTMEDIA\Wsources 폴더 안의 BOOT.WIM 파일 덮어쓰기
- 2) Boot.wim 파일의 크기가 다른 것으로 확인 가능
- 3) Client PC에 연결하여 PXE Booting을 진행

PXE Ver 10.0.17763.1
Wim File



Thank you

www.clonix.co.kr



원천 기술을 보유한 복원 복제 전문기업
(주)클로닉스

본사 : 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4 경동빌딩 8층
TEL : 070-7090-8280 FAX : 070-7016-2380